

# Raspberrymatic

Hier ist alles zu Raspberrymatic enthalten.

- Besonderheiten zu HomematicIP-Geräten
  - Smart Home Wandtaster - 2-Fach (WRCC2)

# Besonderheiten zu HomematicIP-Geräten

Besonderheiten zu HomematicIP-Geräten

# Smart Home Wandtaster – 2-Fach (WRCC2)



Damit die Funktion des Tasters im ioBroker nutzbar wird, muss auf der CCU3 ein Script angelegt werden:

Name	Beschreibung	Bedingung (Wenn...)
HmIP_BZ_Wandtaster		Kanalzustand: HmIP_BZ_Lichttaster:1 bei Tastendruck lang
<b>Bedingung: Wenn...</b>		
Geräteauswahl <input type="button" value="HmIP_BZ_Lichttaster:1"/> bei <input type="button" value="Tastendruck lang"/> <input type="button" value="UND"/> <input type="button" value="ODER"/>		
Aktivität: Dann... <input checked="" type="checkbox"/> Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern). <input type="button" value="+"/>		
<b>Bedingung: Sonst, wenn...</b>		
Geräteauswahl <input type="button" value="HmIP_BZ_Lichttaster:1"/> bei <input type="button" value="Tastendruck kurz"/> <input type="button" value="UND"/> <input type="button" value="ODER"/>		
Aktivität: Dann... <input checked="" type="checkbox"/> Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern). <input type="button" value="+"/>		
<b>Bedingung: Sonst, wenn...</b>		
Geräteauswahl <input type="button" value="HmIP_BZ_Lichttaster:2"/> bei <input type="button" value="Tastendruck lang"/> <input type="button" value="UND"/> <input type="button" value="ODER"/>		
Aktivität: Dann... <input checked="" type="checkbox"/> Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern). <input type="button" value="+"/>		
<b>Bedingung: Sonst, wenn...</b>		
Geräteauswahl <input type="button" value="HmIP_BZ_Lichttaster:2"/> bei <input type="button" value="Tastendruck kurz"/> <input type="button" value="UND"/> <input type="button" value="ODER"/>		
Aktivität: Dann... <input checked="" type="checkbox"/> Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern). <input type="button" value="+"/>		
<b>Bedingung: Sonst, wenn...</b>		
Geräteauswahl <input type="button" value="HmIP_BZ_Lichttaster:2"/> bei <input type="button" value="Tastendruck lang"/> <input type="button" value="UND"/> <input type="button" value="ODER"/>		
Aktivität: Dann... <input checked="" type="checkbox"/> Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern). <input type="button" value="+"/>		
<b>Bedingung: Sonst, wenn...</b>		
Geräteauswahl <input type="button" value="HmIP_BZ_Lichttaster:2"/> bei <input type="button" value="Tastendruck kurz"/> <input type="button" value="UND"/> <input type="button" value="ODER"/>		
Aktivität: Dann... <input checked="" type="checkbox"/> Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern). <input type="button" value="+"/>		
Aktivität: <input type="button" value="Sonst..."/> <input type="checkbox"/> Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern). <input type="button" value="+"/>		